

# Содержание

<b>IS-IS</b> .....	3
<b>Основные характеристики протокола</b> .....	3
<b>Терминология протокола IS-IS</b> .....	3
<b>Описание терминологии и особенностей маршрутизации в OSI</b> .....	4
Адресация CLNS .....	4
End System to Intermediate System (ES-IS) .....	5
Уровни маршрутизации OSI .....	5
Маршрутизация уровня 0 .....	5
IS-IS маршрутизация уровня 1 .....	5
IS-IS маршрутизация уровня 2 .....	6
Маршрутизация уровня 3 .....	6
<b>Описание работы протокола</b> .....	6
Integrated IS-IS .....	6
Этапы установления соседства (adjacency) .....	7
Сравнение IS-IS и OSPF .....	7
<b>Типы пакетов IS-IS</b> .....	8
Формат заголовка пакета IS-IS Protocol Data Unit (PDU) .....	8
Формат пакета IS-IS LAN Hello PDU .....	9
формат пакета IS-IS Point-to-Point Hello PDU .....	10
формат пакета IS-IS Complete Sequence Number PDU .....	10
формат пакета IS-IS Partial Sequence Number PDU .....	11
формат пакета Link-State PDU .....	12
Типы TLV (type/length/value) .....	13
<b>IS-IS в маршрутизаторах Cisco</b> .....	13
Базовая настройка IS-IS .....	13
Оптимизация IS-IS .....	15
Суммирование маршрутов .....	15
Просмотр настроек IS-IS .....	15
Конфигурационные файлы маршрутизаторов dyn1, dyn3, dyn5 .....	19



# IS-IS

IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) — протокол динамической маршрутизации

## Основные характеристики протокола

Основные характеристики IS-IS:

- Link-state протокол маршрутизации
- Использует алгоритм Дейкстры поиска кратчайшего пути; быстрая сходимость
- Поддержка VLSM
- Использует hello-пакеты для установления отношений соседства и link-state пакеты для обмена информацией о состоянии каналов
- Эффективное использование пропускной способности, памяти и процессора
- Поддерживает два уровня маршрутизации:
  - Уровень 1: маршрутизация внутри зоны IS-IS. Протокол распознает местоположение ES и IS, а после этого строит таблицу маршрутизации для достижения каждой системы. У всех устройств в зоне маршрутизации Уровня 1 одинаковые адреса зоны. Маршрутизация внутри зоны выполняется с учетом значения locally significant address portion (system ID) и выбора кратчайшего пути.
  - Уровень 2: маршрутизаторы на этом уровне определяют местоположение зон уровня 1 и строят таблицу маршрутизации между зонами. Все IS в зоне маршрутизации Уровня 2 используют адрес зоны назначения для того, чтобы отправить данные используя кратчайший путь.

## Терминология протокола IS-IS

- IS (Intermediate System) — маршрутизаторы.
- ES (End System) — хосты.
- CLNS (Connectionless Network Service) — протокол 3го уровня в стеке OSI, для передачи данных без установления соединения.
- LSP (Link-state Packet) - пакет состояния канала (аналог LSA в OSPF)
- CSNP (Complete Sequence Number PDU) - список всех состояний каналов (LSP) в базе данных состояний маршрутизатора (аналог пакета DD в OSPF). CSNP содержит LSP идентификатор, время жизни (lifetime), порядковый номер и контрольную сумму для каждой записи в базе данных.
- PSNP (Partial Sequence Number PDU) - запрос IS-IS маршрутизатора посылаемый для получения определенной LSP информации из базы данных соседнего маршрутизатора (аналог LSR в OSPF). Используется для: подтверждения получения одного из пакетов LSP (на участке сети point-to-point); запроса передачи уже существующего или отсутствующего в базе данных маршрутизатора LSP (на участках сети point-to-point или broadcast).
- DIS (Designated Intermediate System) - назначенная промежуточная система, используется для лавинной рассылки пакетов LSP от имени всех других маршрутизаторов данного сегмента



## End System to Intermediate System (ES-IS)

Протокол ES-IS позволяет ES (хостам) и IS (маршрутизаторам) обнаружить друг друга и узнать о том как они соединены (о топологии).

ES с помощью этого протокола узнают свои адреса сетевого уровня.

ES-IS выполняет такие функции:

- Сообщает ES в какой зоне они находятся (prefix)
- Создает отношения соседства между ES и IS
- Создает соответствия между адресами канального и сетевого уровней

ES отправляют сообщения **End System Hello (ESH)** на well-known адреса, таким образом ES сообщают о своем присутствии IS.

Маршрутизаторы слушают присутствуют ли в сети ESH сообщения, для того чтобы найти ES в сети.

Маршрутизаторы включают информацию о ES в LSP.

Маршрутизаторы отправляют сообщения **Intermediate System Hello (ISH)** на well-known адреса, сообщая таким образом о своем присутствии ES.

Хосты слушают ISH сообщения и случайным образом по ним выбирают IS, которому ES будет отправлять все свои пакеты.

Когда ES нужно отправить пакет другому ES, он отправляет пакет одному из IS в непосредственно присоединенной сети.

Маршрутизаторы используют **IS-IS Hello (IIH)** для установления и поддержания отношений соседства между IS.

В стеке TCP/IP функции аналогичные протоколу ES-IS выполняют протоколы ICMP, ARP, DHCP.

## Уровни маршрутизации OSI

### Маршрутизация уровня 0

Когда ES нужно отправить пакет другому ES, он отправляет пакет одному из IS в непосредственно присоединенной сети.

Этот процесс называется *маршрутизация уровня 0*.

### IS-IS маршрутизация уровня 1

Маршрутизация внутри зоны IS-IS.

Каждая ES и IS находятся в определенной зоне.

IS может отправить сообщение `redirect` отправителю, если существует более близкий (более прямой маршрут) к пункту назначения.

## IS-IS маршрутизация уровня 2

Если destination находится в другой зоне, IS уровня 1 отправляет пакет ближайшей IS уровня 1-2, этот процесс называется *маршрутизация уровня 2*.

Маршрутизация между зонами.

## Маршрутизация уровня 3

Маршрутизация между различными доменами называется *маршрутизация уровня 3*.

В IP-сетях за это отвечает протокол **BGP**, а в OSI — **IDRP** (Interdomain Routing Protocol).

Маршрутизация уровня 3 не поддерживается маршрутизаторами Cisco.

## Описание работы протокола

Маршрутизаторы могут быть уровня 1, уровня 2 или уровня 1-2:

- Маршрутизаторы уровня 1 (как `internal nonbackbone` маршрутизаторы в OSPF) — знают маршруты в пределах зоны в которой они соединены;
- Маршрутизаторы уровня 2 (как `backbone` маршрутизаторы в OSPF) — знают маршруты между зонами;
- Маршрутизаторы уровня 1-2 (как ABR в OSPF) — знают маршруты и в пределах зоны в которой они соединены и между зонами. Это маршрутизаторы аналогичные ABR в OSPF.

Границы зон приходятся на каналы (links).

Каждый маршрутизатор принадлежит только одной зоне.

Соседние маршрутизаторы определяют в одной они зоне или в разных и устанавливают соответствующие отношения соседства: уровня 1, уровня 2 или обоих.

## Integrated IS-IS

Integrated IS-IS (или `dual IS-IS`) — это IS-IS для маршрутизации нескольких сетевых протоколов — IP и CLNS. Может использоваться для маршрутизации IP, CLNS или комбинации IP и CLNS.

Integrated IS-IS тегирует маршруты CLNS помещая информацию об IP сетях и подсетях.

Integrated IS-IS использует собственный PDU (protocol data unit) для передачи информации между маршрутизаторами (обновления не отправляются в IP-пакетах).

Информация протокола IS-IS передается во фреймах канального уровня.

Даже когда IS-IS используется только для маршрутизации IP, для идентификации маршрутизаторов и построения LSDB, используется адресация CLNS.

## Этапы установления соседства (adjacency)

Выделяют 6 стадий установления соседства

1. 'New' - состояние когда процесс установления соседства только начинается. Маршрутизатор переходит в это состояние в момент загрузки или при настройке начальной конфигурации IS-IS.
2. 'One-Way' - IS-IS маршрутизатор переходит в это состояние после Hello PDU. Маршрутизатор находится в этом состоянии пока не будет получен Hello PDU пакет содержащий адрес локального маршрутизатора в качестве соседа.
3. 'Initializing' - состояние в которое переходит маршрутизатор при получении Hello PDU пакета в котром указан его собственный локальный адрес в качестве соседа. Это состояние означает, что была установлена двунаправленная связь.
4. 'Up' - состояние полного функционирования отношений IS-IS. Это состояние означает, что были сформированы отношения соседства и произошла синхронизация баз данных маршрутизаторов.
5. 'Down' - состояние утерянного соседства. IS-IS маршрутизатор переходит в это состояние по одной из нескольких причин: несоответствие зоны (area), окончание таймаута удержания или ошибка аутентификации.
6. 'Reject' - состояние маршрутизатора после сбоя проверки подлинности. IS-IS маршрутизатор будет постоянно менять свое состояние между этим и состоянием 'Down'.

## Сравнение IS-IS и OSPF

IS-IS и OSPF являются протоколами состояния каналов (link state protocols), и оба протокола используют алгоритм Дэйкстры для нахождения кратчайшего пути. Также оба протокола поддерживают сетевые маски переменной длины, могут применять мультикастовую рассылку для нахождения близлежащих роутеров, используя hello пакеты, и могут поддерживать аутентификацию при обновлении маршрутов.

В то время как OSPF изначально построен для маршрутизации IP адресов и сам работает как протокол 3 уровня на IP, IS-IS изначально является сетевым уровнем модели OSI. Широкое внедрение IP адресов способствовало росту популярности OSPF. IS-IS не использует IP адреса в качестве маршрутов. Он является нейтральным в отношении сетевых адресов, в то время OSPF был спроектирован для IPv4. Это позволяет с легкостью использовать IS-IS для IPv6. Для поддержки IPv6 сетей, OSPF был переписан в OSPF v3.

Маршрутизаторы IS-IS строят топологическое представление сети. Эта карта показывает подсети, которые IS-IS маршрутизатор может достигнуть, и путь с самой низкой стоимостью (самый короткий), используемый для перенаправления трафика.

Основное отличие OSPF и IS-IS заключается в том как они делят автономную систему на зоны и как осуществляется маршрутизация между зонами. Недостаток IS-IS в том, что маршрутизаторы 2го уровня могут общаться только с такими же маршрутизаторами, у 1го уровня – такая же ситуация. Для взаимодействия между маршрутизаторами 1го и 2го уровня и


соответствующими зонами используются маршрутизаторы уровня 1-2. В OSPF зоны отграничиваются интерфейсами на маршрутизаторе, таким образом пограничный маршрутизатор (area border router, ABR) может находиться в нескольких зонах одновременно, эффективно создавая границы внутри себя. Тогда как границы IS-IS зон находятся между маршрутизаторами уровня 2 или уровня 1-2, что делает маршрутизатор IS-IS частью только одной зоны. Также IS-IS не поддерживает нулевую зону (магистральную область, через которую может пройти весь межобластной трафик). Логическим объяснением этого является то, что OSPF создает сеть с топологией звезда со многими зонами пересекающимися с нулевой, тогда как IS-IS создает логическую топологию с основным уровнем из маршрутизаторов 2го уровня, филиалов - маршрутизаторов уровня 1-2 и отдельных областей из маршрутизаторов уровня 1.

В протоколе OSPF больше расширений и дополнительных функций. Однако протокол IS-IS отправляет меньшее количество служебного трафика и может масштабироваться для больших сетей. Если взять одинаковое количество ресурсов, IS-IS сможет поддерживать большее количество маршрутизаторов в зоне нежели OSPF. Это способствует тому, что IS-IS используется у интернет-провайдеров.

## Типы пакетов IS-IS

### Формат заголовка пакета IS-IS Protocol Data Unit (PDU)

Все пакеты IS-IS PDU начинаются с одинокового заголовка 8 байт.



- 'Protocol ID' (1 байт) - содержит константу 0x83 которая указывает на использование протокола IS-IS
- 'Header Length' (1 байт) - длина IS-IS заголовков в байтах. Учитываются как стандартные IS-IS заголовки так и заголовки специфичных PDU пакетов.
- 'Version/Protocol ID Extension' (1 байт) - содержит константу 0x01. Спецификация IS-IS определяет это поле как дополнительное расширение к полю Protocol ID
- 'ID Length' (1 байт) - содержит длину поля System ID протокола IS-IS (по-умолчанию значение = 0x00, что означает стандартную длину 6 байт). Поле было добавлено в спецификацию для обеспечения обратной совместимости протокола IS-IS на устройствах различных производителей.
- 'PDU Type' (1 байт) - тип пакета PDU. Первые три бита = 0, последующие могут принимать значения:
  - # Level 1 LAN Hello (тип 15)
  - # Level 2 LAN Hello (тип 16)
  - # Point-to-point Hello (тип 17)
  - # Level 1 LSP (тип 18)

- # Level 2 LSP (тип 20)
- # Level 1 CSNP (тип 24)
- # Level 2 CSNP (тип 25)
- # Level 1 PSNP (тип 26)
- # Level 2 PSNP (тип 27)
- 'Version' (1 байт) - для текущей версии IS-IS всегда содержит константу 0x01
- 'Reserved' (1 байт) - зарезервированное поле, всегда устанавливается в 0x00
- 'Maximum Area Addresses' (1 байт) - по-умолчанию устанавливается в 0x00. Поле информирует сколько адресов зоны поддерживается маршрутизатором (значение 0x00 - не более трех адресов).


Подробная информация о типе PDU пакета передается в рамках обычного заголовка. Эта информация кодируется специальным образом по трем параметрам: Type, Length, Value (чаще используется сокращение - TLV).

### Формат пакета IS-IS LAN Hello PDU

Выделяют два типа LAN Hello PDU пакетов:

1. 'Level 1 LAN Hello' - пакет для 1 уровня маршрутизации
2. 'Level 2 LAN Hello' - пакет для 2 уровня маршрутизации


Пакет IS-IS Hello PDU (broadcast соединений) представляет собой пакет размером больше 19 байт и содержит следующие поля:



- 'Circuit Type' (1 байт) - первые 6 бит установлены в 0. Остальные указывают на уровень зоны в рамках которой работает интерфейс: L1 (0x01), L2 (0x02), или L1/L2 (0x03). Значение 0x00 игнорируется.
- 'Source ID' (6 байт) - System ID маршрутизатора отправившего пакет.
- 'Holding Time' (2 байт) - таймаут завершения соседства с момента получения последнего Hello PDU
- 'PDU Length' (2 байт) - общий размер всего IS-IS Hello PDU. Обычно содержит значение: 1492 байт (0x05D4).








- 'Length' (2 байт) - общая длинна пакета PSNP в байтах.
- 'Source ID' (7 байт) - это поле позволяет определить отправителя CSNP. Поле содержит 6-байтовый ID системы и 1-байт circuit ID (0x00) представляемого маршрутизатора.
- 'TLVs' (размер не определен) - это поле содержит запрашиваемую информацию базы данных.

Когда маршрутизатор получает пакет CSNP и в результате проверки узнает что его база данных не актуальна, он выполняет отправку PSNP пакета для запроса нехватяющей информации. Ответ на пакет PSNP последует от соседнего маршрутизатора в формате пакета Link-State PDU (LSP).

### формат пакета Link-State PDU

Пакет Link-State PDU (LSP) содержит информацию о маршрутизаторах в сети и о связях между их интерфейсами. Метрика и информация о IS-IS соседе также включена.

Пакет имеет размер более 19 байт со следующей структурой:



- 'Length' (2 байт) - общая длинна пакета LSP в байтах.
- 'Remaining Lifetime' (2 байт) - это поле устанавливает время жизни LSP в течении которого каждый маршрутизатор считает этот LSP актуальным.
- 'LSP ID' (8 байт) - это поле однозначно определяет LSP по всей сети. Значение представляет собой комбинацию System ID (6 байт), circuit ID (1 байт), номер LSP.
- 'Sequence Number' (4 байт) - это поле указывает номер текущей версии LSP. Первоначальное число 0x01 увеличивается на единицу каждый раз, когда исходный маршрутизатор обновляет LSP.
- 'Checksum' (2 байт) - это поле содержит контрольную сумму полей PDU.
- 'Attributes' (1 байт) - это поле содержит информации о состоянии текущего

маршрутизатора. Позиции битов поля означают:


- 'Bit 7' - раздел
  - 'Bit 6' - бит ошибки метрики
  - 'Bit 5' - бит счет метрики
  - 'Bit 4' - бит задержки метрики
  - 'Bit 3' - бит для метрики по умолчанию. Используется L2 маршрутизатором для анонсирования подключения к L1 области.
  - 'Bit 2' - бит перегрузки. Предупреждает другие IS-IS маршрутизаторы не использовать информацию, передаваемую в этом LSP.
  - 'Bits 0 and 1' - бит определяет роль маршрутизатора. L1 маршрутизатор устанавливает значение 0x01. Маршрутизатор L1/L2 и L2 устанавливает значение 0x03.
- 'TLVs' (размер не определен) - это поле содержит краткую информацию базы данных с локального маршрутизатора.

## Типы TLV (type/length/value)

- 'TLV1' - Area address.
- 'TLV2' - IS reachability.
- 'TLV6' - IS neighbors.
- 'TLV8' - Padding TLV.
- 'TLV10' - Authentication.
- 'TLV22' - Extended IS reachability.
- 'TLV128' - IP internal reachability.
- 'TLV129' - Protocols supported.
- 'TLV130' - IP external reachability.
- 'TLV132' - IP interface addresses.
- 'TLV134' - TE IP router ID.
- 'TLV135' - Extended IP reachability.
- 'TLV137' - Dynamic hostname resolution.
- 'TLV222' - Multiple topology IS reachability.
- 'TLV229' - Multiple topologies supported.
- 'TLV232' - IPv6 interface address.
- 'TLV235' - Multiple topology IP reachability.
- 'TLV236' - IPv6 reachability.
- 'TLV237' - Multiple topology Reachable IPv6 TLV.

## IS-IS в маршрутизаторах Cisco

### Базовая настройка IS-IS



1. Определить зоны, подготовить схему адресации (NET) для маршрутизаторов
2. Включить IS-IS на маршрутизаторе
3. Настроить NET
4. Включить IS-IS на интерфейсах

Включить IS-IS на маршрутизаторе:

```
dyn3(config)# router isis  
dyn3(config-router)#
```

По умолчанию маршрутизатор Cisco становится маршрутизатором уровня 1-2.

Настроить NET адрес для работы IS-IS:

```
dyn3(config-router)# net 10.0001.0000.0000.0003.00
```

Включить IS-IS на интерфейсе:

```
dyn3(config-if)#ip router isis
```

## Оптимизация IS-IS

Изменение уровня маршрутизатора:

```
dyn3(config-router)# is-type <level-1 | level-1-2 | level-2-only>
```

Изменение уровня интерфейса:

```
dyn3(config-if)# isis circuit-type <level-1 | level-1-2 | level-2-only>
```

Изменение метрики IS-IS на интерфейсе(по умолчанию 10):

```
dyn3(config-if)# isis metric <metric> [delay-metric [expen-  
ce-metric [error-  
metric]]] [level-1 | level-2]
```

Для разных уровней могут назначаться различные значения метрики.

Изменение метрики глобально на всех интерфейсах:

```
dyn3(config-router)# metric <metric> [level-1 | level-2]
```

## Суммирование маршрутов

```
dyn3(config-router)# summary-address <address mask> [level-1 | level-2 |  
level-1-2] [tag <tag-number>] [metric <metric-value>]
```

## Просмотр настроек IS-IS

Параметры и текущее состояние процессов маршрутизации:

```
dyn3#show ip protocols  
Routing Protocol is "isis"  
Invalid after 0 seconds, hold down 0, flushed after 0  
Outgoing update filter list for all interfaces is not set  
Incoming update filter list for all interfaces is not set  
Redistributing: isis  
Address Summarization:  
None  
Maximum path: 4  
Routing for Networks:  
FastEthernet0/0  
FastEthernet2/0  
Routing Information Sources:  
Gateway          Distance      Last Update  
192.168.5.5       115          00:03:49  
192.168.4.5       115          00:14:49  
192.168.2.1       115          00:03:49
```

Distance: (default is 115)

Таблица маршрутизации на dyn3:

```
dyn3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
C    192.168.4.0/24 is directly connected, FastEthernet2/0
i L2 192.168.5.0/24 [115/20] via 192.168.4.5, FastEthernet2/0
i L1 192.168.1.0/24 [115/21] via 192.168.2.1, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
```

Таблица маршрутизации на dyn5:

```
dyn5#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
C    192.168.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
i L2 192.168.1.0/24 [115/31] via 192.168.4.3, FastEthernet0/0
i L2 192.168.2.0/24 [115/21] via 192.168.4.3, FastEthernet0/0
```

Информация о сети CLNS:

```
dyn3#show clns
Global CLNS Information:
2 Interfaces Enabled for CLNS
NET: 10.0001.0000.0000.0003.00
Configuration Timer: 60, Default Holding Timer: 300, Packet Lifetime 64
ERPDU's requested on locally generated packets
Running IS-IS in IP-only mode (CLNS forwarding not allowed)
```

Информация о конкретном процессе IS-IS (по умолчанию процесс 0, если тег не задавался)

явно):

```

dyn3#show clns 0 protocol

IS-IS Router: <Null Tag>
System Id: 0000.0000.0003.00  IS-Type: level-1-2
Manual area address(es):
10.0001
Routing for area address(es):
10.0001
Interfaces supported by IS-IS:
FastEthernet2/0 - IP
FastEthernet0/0 - IP
Redistribute:
static (on by default)
Distance for L2 CLNS routes: 110
RRR level: none
Generate narrow metrics: level-1-2
Accept narrow metrics:  level-1-2
Generate wide metrics:  none
Accept wide metrics:     none

```

CLNS-информация о интерфейсе:

```

dyn3#show clns int fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Checksums enabled, MTU 1497, Encapsulation SAP
ERPDUs enabled, min. interval 10 msec.
CLNS fast switching enabled
CLNS SSE switching disabled
DEC compatibility mode OFF for this interface
Next ESH/ISH in 17 seconds
Routing Protocol: IS-IS
Circuit Type: level-1
Interface number 0x0, local circuit ID 0x1
Level-1 Metric: 11, Priority: 64, Circuit ID: dyn1.02
DR ID: dyn1.02
Level-1 IPv6 Metric: 10
Number of active level-1 adjacencies: 1
Next IS-IS LAN Level-1 Hello in 7 seconds

```

Показать соседей (ES и IS):

```

dyn3#show clns 0 neighbors

System Id      Interface  SNPA                State  Holdtime  Type
Protocol
dyn1           Fa0/0     c200.04b4.0010     Up     9         L1   IS-IS
dyn5           Fa2/0     0016.3e01.0401     Up     9         L2   IS-IS

```

Более подробная информация о соседях (например, адрес зоны соседа):

```
dyn3#show clns 0 neighbors detail
```

System Id	Interface	SNPA	State	Holdtime	Type
dyn1	Fa0/0	c200.04b4.0010	Up	9	L1 IS-IS
Area Address(es): 10.0001					
IP Address(es): 192.168.2.1*					
Uptime: 00:06:02					
NSF capable					
dyn5	Fa2/0	0016.3e01.0401	Up	9	L2 IS-IS
Area Address(es): 10.0002					
IP Address(es): 192.168.4.5*					
Uptime: 00:05:05					
NSF capable					

Информация маршрутизации уровня 1 (system ID). Для отображения информации должна быть включена маршрутизация CLNS. Иначе вывод будет таким:

```
dyn3#show isis route
```

```
IS-IS not running in OSI mode (*) (only calculating IP routes)

(*) Use "show isis topology" command to display paths to all routers
```

Таблица маршрутизации IS-IS (зоны):

```
dyn3#show clns route
```

```
Codes: C - connected, S - static, d - DecnetIV
I - ISO-IGRP, i - IS-IS, e - ES-IS
B - BGP, b - eBGP-neighbor

C 10.0001.0000.0000.0003.00 [1/0], Local IS-IS NET
C 10.0001 [2/0], Local IS-IS Area
```

Содержимое LSDB для IS-IS:

```
dyn3#show isis database
```

```
IS-IS Level-1 Link State Database:
LSPID          LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime  ATT/P/OL
dyn1.00-00     0x0000000D   0xA3C2        759            0/0/0
dyn1.02-00     0x00000007   0x95B6        952            0/0/0
dyn3.00-00     * 0x00000016  0xB09C        520            1/0/0
IS-IS Level-2 Link State Database:
LSPID          LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime  ATT/P/OL
dyn3.00-00     * 0x0000001A  0xB802        579            0/0/0
dyn5.00-00     0x00000009   0x11BD        576            0/0/0
dyn5.01-00     0x00000004   0x4C82        576            0/0/0
```

Кратчайшие пути IS-IS к destination:

```
dyn3#show isis topology
```

```
IS-IS paths to level-1 routers
```

System Id	Metric	Next-Hop	Interface	SNPA
dyn1	11	dyn1	Fa0/0	
c200.04b4.0010				
dyn3	--			

```
IS-IS paths to level-2 routers
```

System Id	Metric	Next-Hop	Interface	SNPA
dyn3	--			
dyn5	10	dyn5	Fa2/0	
0016.3e01.0401				

## Конфигурационные файлы маршрутизаторов dyn1, dyn3, dyn5

Конфигурация dyn1:

```
dyn1#sh run
Building configuration...

Current configuration : 818 bytes
!
version 12.4
!
hostname dyn1
!
!
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip router isis
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet1/0
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ip router isis
duplex auto
speed auto
isis circuit-type level-1
!
router isis
net 10.0001.0000.0000.0001.00
is-type level-1
!
```

Конфигурация dyn3:

```
dyn3#sh run
```

```
Building configuration...

Current configuration : 998 bytes
!
version 12.4
!
hostname dyn3
!
!
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.2.3 255.255.255.0
ip router isis
duplex full
isis circuit-type level-1
!
interface FastEthernet1/0
ip address 192.168.3.3 255.255.255.0
duplex full
!
interface FastEthernet2/0
ip address 192.168.4.3 255.255.255.0
ip router isis
duplex full
isis circuit-type level-2-only
!
router isis
net 10.0001.0000.0000.0003.00
!
```

Конфигурация dyn5:

```
dyn5#sh run
Building configuration...

Current configuration : 818 bytes
!
version 12.4
!
hostname dyn5
!
!
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.4.5 255.255.255.0
ip router isis
duplex full
isis circuit-type level-2-only
!
interface FastEthernet1/0
ip address 192.168.5.5 255.255.255.0
ip router isis
duplex full
```

```
!  
router isis  
net 10.0002.0000.0000.0005.00  
is-type level-2-only  
!
```

From:

<https://wiki.radi0.cc/> - radi0wiki

Permanent link:

<https://wiki.radi0.cc/glossary:net:protocols:isis>

Last update: **2025/11/09 12:07**

